

Instrukcja do ewidencji AKC-US (1)

1. Do obsługi skoroszytu wymagane jest użycie nie starszego pakietu Microsoft Office jak wersja 2007.
2. W narzędziu Excel proszę włączyć wstążkę Dewelopera poprzez wybranie opcji: *Plik / Opcje / Dostosowywanie wstążki Dodaj Deweloper*
3. Jeżeli ewidencja ma wyliczać automatycznie wartość podatku do zapłaty to w związku z tym, że stawka podatku musi być uzupełniona z kropką, należy zmienić ustawienia separatorów systemowych w Excel. Aby to zmienić należy wejść w opcje zaawansowane programu Excel, następnie należy zmienić separator dziesiętny z przecinka na kropkę (*patrz Print Screen 1*). Bez wykonania tej zmiany plik nie wyliczy automatycznie podatku do zapłaty i wtedy należy dokonać wyliczenia manualnie.


☐ Użyj separatorów systemowych

Separator dziesiętny:

Separator tysięcy:

Print Screen 1 - zmiana separatora


4. Skoroszyt posiada udogodnienia w postaci: weryfikacji obligatoryjnych pól czy automatycznego wyliczania kwot. Pola obligatoryjne są podświetlane na czerwono.
5. Kolumny które muszą być wypełnione przez użytkownika: (B), (C), (E), (G), (H), (I), (J), (K), (L), (M), (N), (P), (Q), (R), (S), (U), (V), (W) oraz wybrać typ napędu w kolumnach od (AA) do (AH). Kolumna (X) wylicza się samoistnie na podstawie wprowadzonych formuł podobnie jak kolumna (A) która przyjmuje kolejne wartości porządkowe.
6. W zestawieniu znajdują się kolumny które wypełniają się domyślnymi wartościami, tzn.:
 - Kolumna (A) L.p.(id) automatycznie przyjmuje wartość kolejnego numeru wiersza;
 - Kolumna (B) Stan pojazdu(condition) przyjmuje wartości: nowy / używany;
 - Kolumna (H) Niestandardowy numer VIN(customVIN) przyjmuje wartości: false(fałsz) / true(prawda), domyślnie: false;
 - Kolumna (J) Numer dotyczy(VINis) przyjmuje wartości: VIN / nadwozia / podwozia / ramy;
 - Kolumna (N) Rodzaj skrzyni biegów(typeOfTransmission) przyjmuje wartości: manualna / automatyczna;
 - Kolumna (P) Stan techniczny(technicalCondition) przyjmuje wartości: nieuszkodzony / uszkodzonyZOpiniaRzecznawcy / uszkodzonyBezOpiniiRzecznawcy;
 - Kolumna (Q) Typ zwolnień: mieniePrzesiedlenia / samochodElektryczny_NapedzanyWodorem / samochodHybrydowyTypuPlugIn / samochodSpecjalistyczny / pozostaleZwolnienia / samochodZTerytorimUE. W przypadku wybrania wartości któregoś z wymienionych zwolnień, „Kwota podatku” powinna zostać przeniesiona ręcznie do pola „Zwolnienia i obniżenia” celem wyliczenia poprawnego „Podatku akcyzowego do zapłaty”.
 - Kolumna (R) Rodzaj nadwozia(bodyCar) przyjmuje wartości z listy rozwijalnej.


	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Program PUESC		
	ZF2_instrukcja_do_ewidencji_WZBO_v1.xlsx		
	Wersja dokumentu	1.0	Data opracowania 16.06.2021

- Kolumna (S) Dowód własności(*proofOfOwnership*) przyjmuje wartości z listy rozwijalnej. W przypadku wybrania wartości fakturaONumerze należy pamiętać aby uzupełnić kolejne pole, tj. Numer faktury.
 - Kolumna (T) Numer faktury(*invoiceNumber*) uzupełniamy gdy w kolumnie (S) wybraliśmy wartość fakturaONumerze.
 - Dla Typu napędu, w kolumnach (AA)olejNapędowy, (AB)benzyna, (AC)energiaElektryczna, (AD)gazDoNapędu, (AE) hybrydowyTypuPlugIn, (AF)hybrydowyInnyNizTypuPlugIn, (AG)wodor oraz w kolumnie (AH)inny, dozwolone wartości to false(fałsz) / true(prawda). Ustawienie wartości na true w ww. kolumnach Typu napędu spowoduje przypisanie odpowiednich wartości enumeracyjnych do ukrytej kolumny driveType
7. Kolumna (U) Data powstania obowiązku(*obligationDate*) należy wypełniać chronologicznie w formacie: RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień).
8. W kolumnie (W) Stawka(*taxRate*) wartość wybieramy z listy rozwijalnej.
9. W tabeli znajdują się ukryte kolumny przetrzymujące domyślnie wartości. Nazwy tych kolumn pojawiają się w wygenerowanym pliku XML i muszą występować aby prawidłowo były wyświetlane dane po zaimportowaniu ich na formularzu deklaracji AKC-US (1), który znajduje się na platformie <https://puesc.gov.pl/>

Mowa np. o atrybucie:

- *driveType* (typ napędu) który może przyjąć wartości:
((olejNapędowy|benzyna|energiaElektryczna|gazDoNapędu|inny)[]?);
10. Plik jest przystosowany do obsługi maksymalnie 999 pozycji. W przypadku, gdy import ma być dokonany tylko np. 4 pozycji to pozostałe puste wiersze należy usunąć (*patrz Print Screen 2*) poprzez zaznaczenie pustych wierszy i następnie kliknięcie prawym klawiszem myszy (na zaznaczony obszar) i wybranie opcji „usuń”.


	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Program PUESC		
	ZF2_instrukcja_do_ewidencji_WZBO_v1.xlsx		
	Wersja dokumentu	1.0	Data opracowania
			16.06.2021



The screenshot shows the Excel interface with the 'Formuły' (Formulas) tab active. A table with columns: L.p., Stan pojazdu, Marka, Model, Rok produkcji, Niestandardowy, Numer VIN, Numer do, Moc silnika w kW, and Pojemność silnika. A right-click context menu is open over row 4, with the 'Usuń' (Delete) option highlighted.

Print Screen 2- usuwanie wierszy z tabeli


W przypadku gdy ilość wierszy w przygotowanym pliku jest niewystarczająca należy dodać kolejne wiersze (patrz Print Screen 3). W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na numerację wierszy i wybrać opcję „wstaw”.




The screenshot shows the Excel interface with the 'Formuły' (Formulas) tab active. A table with columns: L.p., Stan pojazdu, Marka, Model, Rok produkcji, Niestandardowy, Numer VIN, Numer do, Moc silnika w kW, and Pojemność silnika. A right-click context menu is open over row 5, with the 'Wstaw' (Insert) option highlighted.

Print Screen 3 - dodawanie wiersza do tabeli

Gdy czynność usuwania zbędnych lub dodawania nowych wierszy została wykonana, we wstążce Developer klikamy **Exportuj**, wprowadzamy nazwę pliku np.

	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Program PUESC		
	ZF2_instrukcja_do_ewidencji_WZBO_v1.xlsx		
	Wersja dokumentu	1.0	Data opracowania
			16.06.2021

dane_wsadowe_ewidencja_AKC-US_v1 i Exportujemy dane do pliku XML (patrz Print Screen 4). Ze względów wydajnościowych sugerowane jest wprowadzanie maksymalnie 150 pozycji.



Print Screen 4 - export do XML

Tak zapisany plik XML wczytujemy na formularzu deklaracji AKC-US (1) w sekcji **C. IMPORT Z PLIKU xml DANYCH DOTYCZĄCYCH POJAZDÓW** poprzez wybór opcji **Import danych z pliku XML** (patrz Print Screen 5). Wskazujemy plik poprzez Wybierz plik, a następnie klikamy na przycisku Naciśnij

AKC-US (1) - Deklaracja - obowiązuje od 01.07.2021 :: ZEFIR2

3

Deklaracja w wersji 1 może być składana z "Datą wypełnienia" nie wcześniejszą jak 01.07.2021 r.

AKC-US

B. DANE PODATNIKA

> C. IMPORT Z PLIKU X...

D. WYSOKOŚĆ PODATK...

E. OŚWIADCZENIE O O...

C. IMPORT Z PLIKU XML DANYCH DOTYCZĄCYCH POJAZDÓW

*** UWAGA:** Przejdź do sekcji D, jeśli chcesz ręcznie wprowadzić dane pojazdu

Import danych z pliku XML

Przeglądaj... Nie wybrano pliku. **Naciśnij** [Pobierz skoroszyt do prowadzenia ewidencji AKC-U/S](#)

Uwaga

W momencie wyboru 'Import danych z pliku XML', proszę pamiętać aby nie uzupełniać żadnego powtórzenia sekcji z wyrobami, ręcznie

Print Screen 5 - import pliku dane_wsadowe_ewidencja_AKC-US_v1.XML, na platformie puec.gov.pl

Należy pamiętać aby importowany plik XML zawierał poprawne dane.